

GRUNDLEGENDES ZUM EINRICHTEN DES LAPTOP-ABGLEICHS

Folgende Punkte müssen Sie zuerst einstellen:

Legen Sie in der Zentrale alle Laptops an!
Dann legen Sie auf jedem Laptop auch alle an, wie in der Zentrale. Sie müssen aber noch eine Laptop mit dem Namen Zentrale auf jedem Laptop anlegen.

Dann formatieren Sie die Nummerierung pro Laptop anders. z.B. La01{Nummer}
La01= für Laptop 1

Einstellung zum Versand und Empfang der Daten.

Per FTP

Wenn Sie Laptop Daten per FTP empfangen und versenden möchten, so legen Sie auf Ihrem FTP-Server für alle Laptops ein Verzeichnis an. Diese könnten folgendermaßen aussehen.

Zentrale
Laptop01
Laptop02
u.s.w.

Wichtig ist, daß auch ein Verzeichnis "Zentrale" angelegt ist.

Per E-Mail

Wenn Sie Daten per E-Mail versenden möchten, so müssen Sie darauf achten, daß Sie in der Zentrale wissen, von welchen Laptop die Daten kommen.

Per Datenträger

Möchten Sie Daten per Datenträger versenden, so wählt der Kaufmann zuerst das Laufwerk A:
Möchten Sie die Daten woanders speichern, so klicken Sie auf "Abbrechen".



Einrichtung der Laptop-Anbindung



Einstellungen=> Weitere Stammdaten => Laptops anlegen

Hier sehen Sie, wann das letzte Mal ein Abgleich stattgefunden hat, und wann das letzte mal Daten von der Filiale empfangen haben.

Fügen Sie mit dem "Einfügen"-Icon einen neuen Laptop ein. Dann klicken Sie auf "Abgleicheinstellungen", und Sie sehen das Fenster auf dieser Seite.

Stellen Sie bei diesen Punkten ein, wie die Vorgangsnummer ergänzt werden soll und welche Versand- und Empfangsart Sie nutzen möchten. Bei einem FTP-Abgleich geben Sie das Verzeichnis an.

Stellen Sie in diesem Fenster ein, welche Vorgangsarten Sie mit an den Laptop übertragen möchten.

Dieser Haken muss immer angeklickt sein.

Folgende Daten in diesem Fenster werden an den Laptop gesendet. Alle mit Haken werden übertragen.

Hier stellen Sie ein, welche Rechte der Laptop hat, und ob diese Daten in der Zentrale überschrieben werden dürfen.

Datei => Laptopdaten ausgeben

Hier stellen Sie den Laptop und die Daten, die mit übertragen werden sollen ein.

Diese Haken werden aus den Einstellungen "Laptop einstellen" übernommen, können aber hier noch abgeändert werden.

Filialabgleich

Stammdaten (Filialabgleich Type A)

Filiale: **Multicash Filiale**

Adressen

☒ Ansprechpartner

☒ Kontakte

☒ Warengruppen

☒ Textbaustein

☒ Bestellarten

☒ Zahlungsarten

Artikel

☒ Staffelpreise

☒ Stücklisten

☒ Einkaufsbedingungen

☒ Artikelverkettungen

☒ Mitarbeiter

☒ Lagerbestände

kompletter Abgleich (Filialabgleich Type B)

Vorgangsarten:

☒ Projekt

☒ Angebot

☒ Auftragsbestätigung

☒ Lieferschein

☒ Rechnung

☒ Quittung

☐ Abschlagsrechnung

☐ Schlussrechnung

☒ Lagerorte

☒ Teilzahlungen

Datum

Veränderungen seit: **10.07.2002**

☐ kompletter Abgleich

Abfrage starten

Nummer	Anrede	Suchbegriff	Strasse	Plz	Ort	Telefon	Telefon

Adressen Artikel Warengruppen Lagerbewegung

Hier stellen Sie ein, wenn Sie einen kompletten Abgleich der Daten machen möchten.

Hier starten Sie die Abfrage.

Hier können Sie, nachdem Sie den Abgleich gestartet haben sehen, welche Daten an die Filiale übertragen werden.

Laptopabgleich

Stamdatenversand
Laptop: **Laptop Auftrag**

☒ **Adressen**
☒ Ansprechpartner
☒ Kontakte
☒ **Warengruppen**
☒ **Lager**
☒ **Textbausteine**
☒ **Bestellarten**
☒ **Zahlungsarten**

☒ **Artikel**
☒ Staffelpreise
☒ Stücklisten
☒ Einkaufsbedingungen
☒ Artikelverketungen
☒ **Mitarbeiter**
☒ **Lagerbestände**

Vorgangsabgleich
Vorgangsarten:
☐ Projekt
☐ Angebot
☐ Auftragsbestätigung
☐ Lieferschein
☒ Rechnung
☐ Quittung
☐ Abschlagsrechnung
☐ ...
☐ Lagerorte
☐ Teil-Zahlungen

Datum
Veränderungen seit: 19.07.2002
☐ kompletter Abgleich
Abfrage starten

Nummer	Anrede	Suchbegriff	Strasse	Plz	Ort	Telefon
1	Firma	AFS-Software GmbH & Co.KG	Am Hungerberg 16	36272	Niederaula	06625/5658
74	Firma	Ing.-Sozietät Bauwesen ISB	Parzellenstr. 10	03046	Cottbus	0355-422049
189	Firma	Versicherungsagentur - Bad H	Gottsberrstr. 14	36251	Bad Hersfeld	
1077	Firma	ABS-GmbH - Babenhausen	Iglauerstr. 10	64832	Babenhausen	
117	Herr	Völker - Bad Hersfeld	Schulstr. 3	36251	Bad Hersfeld	06621-640242

Adressen Artikel Warengruppen Lagerbewegung

Export (Daten senden)

☒ auf Datenträger
☐ per E-Mail (Internet)
☐ per FTP (Internet)

Senden an:

Wenn Sie die Abfrage gestartet haben, und diese dann durchgelaufen ist, so erscheint dieser Menüpunkt. Hier können Sie dann nochmal wählen, wie Sie die Daten versenden möchten.

Datei => Import => Laptopabgleich

Wählen Sie diese Importmethode, wenn Sie die Filialdaten per Datenträger einlesen möchten.

Möchten Sie die Daten über einen FTP-Server einlesen, so wählen Sie diesen Methode.

Datenzuordnung für den Import

wie soll importiert werden:

☐ aus einer Datei
☒ von einem FTP-Server holen
☐ als E-Mail abholen

E-Mail-Server Einstellungen:

User ID:

Paßwort:

Server:

Port: (normal 110)

☒ E-Mailliste vorher anzeigen

Wenn Sie die Filialdaten per E-Mail einlesen möchten, so müssen Sie, diese Importmethode wählen. Die Zugangsdaten erfragen Sie bei Ihrem Provider.

Datenzuordnung für den Import

Klicken Sie diesen Schalter, um den Import zu starten.

Import starten

Laptop bzw. Ausdienstmitarbeiter auswählen

Laptop: Laptop Auftrag

Importstatus

letzte Datensendung zur Filiale 19.07.2002 12:32:36
letzter Datenempfang aus der Filiale

Per FTP

Hier müssen Sie auswählen, von welchem Laptop die Daten empfangen werden.

Hier müssen Sie Ihre Zugangsdaten, des FTP-Servers eingeben. Diese erfragen Sie bei Ihrem Provider.

FTP-Datenmanager

FTP-Server interne FTP-Einstellung

netzugangsdaten

netservername: www.IHREADRESSE.de

Max Mustermann

wort: xxxxxx


nummer: 21 ☐ Debug (nur bei Problemen)

Verzeichnis auf dem FTP-Server

FTP-Verzeichnis: test/multi

weiter ➔

Hier steht das Verzeichnis, aus der Sie die Filial-Daten laden möchten. Dieses wird automatisch übernommen, wenn Sie es in den Lagerorten => Filialdaten hinterlegt haben.



Wenn Sie Laptopdaten per E-Mail einlesen möchten, so geben Sie hier die Ihre POP3-Zugangsdaten zum Empfangen der Mails an.

Haben Sie auf "Weiter" geklickt, so erscheint dieses Fenster. Sind keine E-Mail vorhanden, bekommen Sie eine Meldung. Sind doch Daten vorhanden, so sehen Sie diese in der Liste. Markieren Sie die E-Mail, die Sie einlesen möchten. Dann wählen Sie den dazugehörigen Laptop und lesen die Daten ein.

